

自宅・学外から OliveNet へ接続する(Windows)

自宅や学外から SSL-VPN を利用して、OliveNet に接続することで、PersonalWeb・個人フォルダ・授業フォルダへのファイルアップロード、図書館学内専用サービスを利用することができます。

自宅・学外から OliveNet へ接続する(Windows)	1
SSL-VPN 接続とは	1
学外から利用可能なサービス	2
ソフトウェアのインストール・初回接続手順	3
2 回目以降の接続手順	9
切断手順	12

SSL-VPN 接続とは

- ◆ SSL（SecureSocketLayer）とは、通信技術の一つであり、データ通信を行う拠点間を公衆回線経由で相互接続する VPN（VirtualPrivateNetwork）接続に応用され、暗号化されセキュリティも高く、利用しやすいリモートアクセスの仕組みです。
- ◆ SSL-VPN では、通信データが暗号化されるため、盗聴や改ざんの危険が減り、安全にデータの受け渡しを行うことができます。また、利用者側は、インターネットが利用できる環境とインターネットブラウザを用意すれば、自宅や出先などの学外から手軽に学内の一部のサービスを利用した学習や研究が行えます。
- ◆ SSL-VPN は国内でのみ利用可能です。海外からの利用はできません。
- **SSL-VPN を利用するための推奨環境**
 - ◆ 推奨環境は以下のとおりです。
 - ・Windows 10
 - ・Windows 11

学外から利用可能なサービス

- 学外から利用可能なサービスは以下のようになります。

サービス	SSL-VPN 接続	インターネット接続
メール（KGU Mail）の利用	○	○
KGU ポータルの利用	○	○
PersonalWeb、個人フォルダ、 授業フォルダへの FTP 接続	○	△（※）
学内ホームページの参照	○	○
学外ホームページの参照	○	○
VDI サービスの利用	○	○
図書館学内専用サービス	○	×

（※）個人情報に関わるため、セキュリティの観点から SSL-VPN 接続での利用をお勧めします。


ソフトウェアのインストール・初回接続手順

1

インターネットブラウザを起動し、
以下サイトへアクセスする

<https://sslvpn.kanto-gakuin.ac.jp>


※学内からはアクセス不可



2


右の画面が表示されるので
OliveNet アカウントの
「ユーザ名」と「パスワード」を入力する

「認証」を [AD-LDAP] に設定し
「LOGIN」をクリック



3

右のページが表示されるので、
「Download for Windows」を
クリック




4

右上のダウンロード「ファイルを開く」を
クリック


※インターネットブラウザによって表記
が異なるので注意。

分からない場合は、エクスプローラー
からダウンロードを開き、ダウンロード
したファイルを実行する。




5

クライアントセットアップ画面が起動
するので、「Next>」をクリック



6


使用許諾をよく読み、
「I accept the terms in the
License Agreement」を選択し
「Next>」をクリック



7


「Install」をクリック

※「Install」をクリック後、
「このアプリがデバイスに変更を加え
ることを許可しますか」と表示された場
合は「はい」をクリック




8

「Finish」をクリック



9

スタートメニューを開き
「Cisco」→「Cisco Secure
Client」が追加されているので
クリック



10

右の画面が開くので、
左下の歯車マークをクリック



11

「AnyConnect VPN」をクリックし、
環境設定にある「VPN 使用時にロー
カル(LAN)アクセスを許可する(構成
されている場合)」にチェックを入れる

この画面を閉じる

※自宅のプリンターで印刷する場合
などの、同じ LAN 内の機器との通信
を可能にする設定です



12

右の画面にて以下を入力し、
「接続」をクリック

sslvpn.kanto-gakuin.ac.jp



13


認証画面が表示されるので
[AD-LDAP]を選択し、
OliveNet アカウントの
「ユーザ名」と「パスワード」を入力する

「OK」をクリック



14


接続が完了すると画面の右下にある
「インジケータ」に専用アイコンが表示
されます



2 回目以降の接続手順

1

スタートメニューを開き
「Cisco」→「Cisco Secure
Client」をクリック



2

右の画面が表示されるので、
左下の歯車マークをクリック



3

「AnyConnect VPN」をクリックし、
環境設定にある「VPN 使用時にロー
カル(LAN)アクセスを許可する(構成
されている場合)」にチェックを入れる

この画面を閉じる

※自宅のプリンターで印刷する場合
などの、同じ LAN 内の機器との通信
を可能にする設定です



4

右の画面にて以下が入力されている
ことを確認し、
「接続」をクリック

sslvpn.kanto-gakuin.ac.jp



5


認証画面が表示されるので
[AD-LDAP]を選択し、
OliveNet アカウントの
「ユーザ名」と「パスワード」を入力する

「OK」をクリック



6


接続が完了すると画面の右下にある
「インジケータ」に専用アイコンが表示
されます



切断手順

1

画面右下のインジケータ内に格納されているアイコンをクリックし、
表示される画面にて「切断」をクリック



2

しばらくして、インジケータ内のアイコンが変われば切断完了

